


Kabel z boku


Generuje widok boczny osi kabla na podstawie podanych parametrów

Ikona: 

Polecenie: **KABB**

Menu: **BestSprężenie / Kabel z boku**


Polecenie uruchamia okno dialogowe **Kabel z boku**, w którym użytkownik może wybrać kształt osi kabla w widoku z boku oraz wprowadzić wszystkie parametry potrzebne do jej rysowania. Kabel jest rysowany na bieżąco w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanej bazy.



Okno dialogowe Kabel z boku






Opis okna Kabel z boku

Wycinek



Opis

Przyciski pozwalające zmienić kształt kabla w danym przęśle. Nad przyciskiem znajduje się numer a poniżej rozpiętość przęsła.

Wycinek	Opis																											
<table border="1"> <tr><td>RL</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>RP</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td>0.2</td></tr> <tr><td>X</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>Y</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>XkL</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>AkL</td><td>0.6</td><td></td></tr> <tr><td>XkP</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>AkP</td><td></td><td>0.6</td></tr> </table>	RL		6	RP	6		A		0.2	X	16	16	Y	0.2	0.2	XkL	0		AkL	0.6		XkP		0	AkP		0.6	<p>Tablica do zmiany parametrów kabla.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RL – promień podporowy na lewej podporze - RP – promień podporowy na prawej podporze - A – położenie kabla na podporze (licząc od górnej krawędzi konstrukcji do osi kabla) - X – położenie środka łuku przęsłowego (licząc od osi podpory) - Y – położenie kabla w przęśle (licząc od spodu konstrukcji do osi kabla) - XkL – położenie lewego końca kabla w poziomie (licząc od osi podpory) - AkL – położenie lewego końca kabla w pionie (licząc od górnej krawędzi konstrukcji) - XkP – położenie prawego końca kabla w poziomie (licząc od osi podpory) - AkP – położenie prawego końca kabla w pionie (licząc od górnej krawędzi konstrukcji)
RL		6																										
RP	6																											
A		0.2																										
X	16	16																										
Y	0.2	0.2																										
XkL	0																											
AkL	0.6																											
XkP		0																										
AkP		0.6																										
	Przycisk służący do pokazania lub schowania części oka z podglądem parametrów.																											
	Zoom: powiększenie 2x, pomniejszenie 0.5x, okno, wszystkie punkty																											
	Kliknięcie powoduje otwarcie okna do ustawiania skali oraz jednostek rysunku.																											
	Zamknięcie okna i zapamiętanie wprowadzonych zmian.																											
	Zamknięcie okna. Anulowanie wprowadzonych zmian.																											